


بسم الله الرحمن الرحيم

**الحمدللّه معز الاسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الامور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الايام دولا بعدله وجعل العافية للمتقين بفضله والصلاة والسلام علي من أعلي اللّه منار الاسلام بسيفه وعلي اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين اما بعد..**



## :::: تغيير الماك ادرس لاجهزة اندرويد ::::



MAC Address

عنوان ماك هو اختصار لـ Media Access Control address و هو عنوان ثابت يُعَرف الوسائط المتصلة بشبكة الانترنت مثل بطاقة الشبكة و المودم و الموزعات والبلوتوث والواي فاي وظيفته تحديد هوية المتصل بشبكة الانترنت عن طريق تلك الاجهزة وهذا الرقم مثل بصمة اصبعك اي انه كرقم الIP يمكن تعقبك وتتبعك من خلاله الجدير بالذكر ان **ادوارد سنودن عميل وكالة الامن القومي الامريكي السابق قام بتسريب بيانات مفادها ان وكالة الامن القومي الامريكي لديها نظام يتعقب تحركات كل شخص من خلال رؤية عنوان الماك الخاص باجهزتهم الالكترونية اذا يمكن تتبعك من خلال الماك ادرس بعيدا عن عنوان الIP**

**تنبيه هام :**

**هذه الخطوات عبارة عن تزييف لعنوان الماك وليست تغيير لعنوان الماك الحقيقي حيث لا يمكنك تغيير عنوان الماك بشكل مطلق بل هـــذه الطريـــقة لمنع التطبيقات المثبتة علي جوالك من معرفة عنوان الماك الحقيـــقي الخــاص بـــجـــهــازك**




:::::: XPOSED FRAMEWORK ::::

**يعتبر تطبيق Xposed Installer من أفضل التطبيقات التي تسمح للمستخدمين تخصيص وتعديل واجهة النظام ويسمح لك ايضا بانشاء بيانات مزيفة للماك ادرس و الرقم التسلسلي للجهاز وعنوان الIP وتعديل معلومات الجهاز الاساسية وهذا مايهمنا**

**أولا :**

**اذهب الي اعدادات جهازك ثم حول الهاتف وتحقق من رقم اصدار اندرويد**

**ثانيا :**

**تحقق من تثبيت صلاحية الروت علي جهازك اذا لم تعرف ما الروت او طريقة تثبيته اضغط هنا**

**http://xq55.ws/?p=27893**

## ثالثا :

**خذ نسخة احتياطية من النظام الحالي اذا لم تعرف ما طريقة اخذ نسخة احتياطية للنظام اضغط هنا**

**https://justpaste.it/ADVpro**

## رابعا :

**ثبت تطبيق Xposed Installer**


**افتح التطبيق ثم اضغط علي Framwork**




**ثم اضغط علي Update / Install**




◁ثم اضغط علي OK




تنبيه هام : الخطوات التالية خاصة بمستخدمي اندرويد ٥,٠ فأعلي

الي مستخدمي اندرويد ٥,٠ فأعلي لن تستطيع تثبيت Xposed Framework من خلال تطبيق Xposed Installer بل عليك تحميل ملف Xposed Framework وتثبيته من الريكفري المعدل.

**▼ تابع الخطوات التالية ▼**

**◆ اولا:**

ثبت تطبيق AnTuTu Benchmark

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark&hl=en


**◆ ثانيا:**

بعد تثبيت التطبيق اضغط علي Info ثم اضغط علي More ضمن قائمة CPU




## ◆ ثالثا:

تحقق من معمارية المعالج Architecture ونوع المعالج Type




◆ **رابعا:**

**توجه إلي الرابط التالي اضغط هنا**

**/http://dl-xda.xposed.info/framework**

✔**إن كان نظام التشغيل الخاص بجهازك أندرويد ٥,٠ فاضغط علي Sdk21**

✔إن كان نظام التشغيل الخاص بجهازك أندرويد ٥,١ فاضغط علي **Sdk22**

✔إن كان نظام التشغيل الخاص بجهازك أندرويد ٦,٠ فاضغط علي **Sdk23**

# Index of /framework/

| | | |
|---|---|---|
| ../ | | |
| sdk21/ Android : 5.0 | 10-Sep-2015 12:40 | - |
| sdk22/ Android : 5.1 | 10-Sep-2015 12:40 | - |
| sdk23/ Android: 6.0 | 08-Nov-2015 21:03 | - |
| uninstaller/ | 03-Apr-2016 10:29 | - |

◆ **خامسا:**

**بعد معرفتك لمعمارية المعالج ونوع المعالج الخاص بجهازك من الخطوات السابقة فحمل الملف الذي يتوافق مع بيانات جهازك**

**مثال| ان كانت معمارية المعالج ARM7 و نوع المعالج ٣٢ بت اذا اضغط علي arm**

## Index of /framework/sdk21/

| | | |
|---|---|---|
| ../ | | |
| arm/ | 03-Apr-2016 11:00 | - |
| arm64/ | 03-Apr-2016 11:00 | - |
| x86/ | 03-Apr-2016 11:00 | - |

**ثم توجه الي هذا الدرس لتعرف طريقة تثبيت ملفات ZIP من خلال الريكفري وثبت ملف Xposed Framework**

□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■

## ▼الخطوات التالية عامة لمستخدمي اندرويد ٤،٠ الي ٦،٠▼

◁ بعد اعادة تشغيل الجهاز قم بتحميل وتثبيت تطبيق **Device ID Changer xposed**

◁ بعد تثبيت التطبيق افتح تطبيق **Xposed Installer** ثم اختر **Modules**



◁وتحقق من تفعيل التطبيق كما في الصورة التالية





◁افتح تطبيق Device ID Changer xposed

◁اضغط علي Random all ليختار قيم عشوائية ثم اضغط APPLY واعد تشغيل جهازك




◁للتحقق من تغيير رقم عنوان الماك اذهب لاعدادات الجهاز ثم حول الهاتف ثم الحالة


Status
SIM card status
Battery status
Battery level
IP address
Wi-Fi MAC address
Bluetooth address
Unavailable
Serial number



## ✿هدية لاحبابنا انصار المجاهدين✿

معظم تطبيقات اندرويد تعتمد علي المعلومات التعريفية كرقم سريال جهازك وعنوان الماك ورقم IMEI في انشاء بروفايل او ملف تعريفي للجهاز فعلي سبيل المثال ان كنا نستخدم تطبيق F-secure freedome لمدة ١٥ يوم وانتهت الفترة التجريبية اذا حذفت التطبيق وثبته من جديد لن يمنحك ١٥ يوم اضافي ولن.. يتعامل مع جهازك كجهاز جديد لانه يعتمد علي المعلومات التعريفية التي ذكرناها في انشاء ملف تعريفي يحدد جهازك.

اذا.. بتغيير هذه البيانات بتطبيق Device ID Changer يمكنك استخدام تطبيق F-secure freedome لـــ ١٥ يوم كفترة تجريبية جديدة واذا انتهت الـــ ١٥ يوم تغير البيانات بتطبيق Device ID Changer ايضا وسيمنحك ١٥ يوم اخـــــــــري وهكذا

## ✿ماذا اذا اضفت اكواد ال١٠٠ يوم ؟!✿

اذا.. بعد انتهاء الـــ ١٠٠ كل ماعليك فعله هو حذف التطبيق وتغيير بيانات جهازك بـــ Device ID Changer ومن ثم اضافة التطبيق

مجددا وسيمنحك ١٠٠ يوم وبهذه الطريقة تقول وداعا للفورمات ويمكنك استخدام اي تطبيق بنفس الطريقة

## ✿شرح الخطوات✿

◁احذف تطبيق F-secure freedome

◁افتح تطبيق Device ID Changer

◁اضغط علي Randomize all ثم اضغط علي Apply

◁اعد تشغيل الهاتف ثم ثبت تطبيق F-secure freedome من جديد

**سيمنحك التطبيق ١٥ يوم تجريبي بشكل افتراضي اضف الاكواد التالية وسيمنحك ٩٠ او ١٠٠ يوم وعندما تنتهي الفترة التجريبية كرر الخطوات السابقة مجددا**

**w9f4ct**
**QSF257**
**W977SC**
**W2PECJX**
**WVGXGJ**
**9YS7Y9Y**
**8NNC9YT**
**7J55KMD**
VBJCG5C

**R55GVGX**
**R7NGWK3**
**AJ8R678**
**2BJ2U2N**

**اذا لم تعرف طريقة اضافة الاكواد بتطبيق** secure freedome

**اضغط هنا**

**https://justpaste.it/Ultimatepro**

**يمكنك استخدام هذه الطريقة لاي تطبيق انتهت فترته التجريبية علي سبيل المثال مكافح الفيروسات الشهير**Bitdefender **بعد انتهاء الفترة التجريبية نفذ نفس الخطوات ولن تحتاج لشراء التطبيقات بعد اليوم بـــــــــاذن اللّه**

**تنبيه هام :**

**ان كنت تستخدم تطبيق تور (** Orbot **) فتحقق من ضبط اعدادات التطبيق بعد تغيير بيانات جهازك بتطبيق** Device ID Changer**وافحص اتصالك بموقع** ipleak.net

**واخر دعوانا ان الحمدللّه رب العالمين**

**لا تنسونا من صالح دعائكم**

## للدعم الفني تواصل معنا على

| SR444TAW | Tech_Support